

Oppdatering

Aditro HRM AS

Veiledningen er oppdatert pr. **26.10.2007**

Innholdsfortegnelse

Oppdatere System 4.....	2
Forberede oppdateringen	2
Starte oppdateringen	2

Oppdatere System 4

Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik System 4 til versjon 2007.3 eller nyere. I denne veiledningen er **TietoEnator\System4** angitt som standard installasjonsområder. På nyinstallasjoner fra og med versjon 2007.3, og senere oppdateringer av denne, er standard installasjonsområdet endret til **\Program Files\HuldtLillevik\System4**.

Forberede oppdateringen

Forutsetninger

- Den som installerer må ha rettigheter til å opprette, endre og slette filer på maskinen.

Fremgangsmåte

1. Vi anbefaler at du avslutter alle programmer og starter maskinen på nytt.
2. Hvis du benytter et anti-virusprogram, anbefaler vi at du "scanner" CD'en før installasjon. Hvis denne testen ikke rapporterer om virus, deaktiverer du anti-virusprogrammet før installasjon.
NB! Husk å aktivere anti-virusprogrammet etter installasjonen.
3. Du kan velge å ta sikkerhetskopi av både program- og databaseområde når du starter oppdateringen. Dette innebærer at programområde/databaseområde og alle underliggende kataloger kopieres.



Hvis du har store datamengder (for eksempel mappe for sikkerhetskopier) liggende under disse områdene kan du oppleve at installasjonen tar lang tid eller stopper opp. Vi anbefaler derfor at du flytter disse mappene før du starter installasjonen.

Starte oppdateringen

Oppdateringen må installeres der *programmet* er installert. Dette betyr at hvis programmet er installert på serveren, oppdaterer du kun programmet på serveren (ikke nødvendig å kjøre **wssetup**). Hvis programmet derimot er installert på en eller flere lokale arbeidsstasjoner, må du kjøre oppdateringen på hver arbeidsstasjon.

Installasjonen oppdaterer selve programmet. Oppdateringen av databasen skjer automatisk første gang programmet startes etter at ny versjon er installert.


Forutsetninger

- Den som installerer må ha rettigheter til å opprette, endre og slette filer på maskinen.

Fremgangsmåte

1. Sett inn CD-en i CD-spillere.


Du får frem oppstartsbildet for installasjons-CD'en.



Hvis du *ikke* får frem oppstartsbildet automatisk, klikker du **Start**, velger **Kjør (Run)** og skriver **d:\HL_CD** (vi fouter her at CD-spillere heter **d:**). Du kan alternativt bruke Windows Utforsker (Explorer) til å starte installasjonen.

2. Velg **Oppdater System 4**.


Du får frem dette vinduet:



3. Velg **Oppdater program**.


Systemet forbereder installasjonen. Dette tar noe tid.

Du får så frem vinduet der du starter installasjonsveiviseren for programmet.




4. **Klikk Neste.**

Du får beskjed om at System 4 allerede er installert på denne maskinen:



5. **Klikk Neste.**


Du får frem dette vinduet:



6. Hvis du velger å oppdatere standardmalene, blir standard dokumentmaler installert og dine egne dokumentmaler blir overskrevet.

7. Klikk Neste.


Du får frem dette vinduet:



10. Kontroller at opplysningene om installasjonen er korrekte.

11. Klikk Neste for å starte installasjonen.

Før selve installasjonen starter, får du spørsmål om du ønsker å ta sikkerhetskopi:




12. Du bør svare **Ja** på spørsmålet om sikkerhetskopi.

Sikkerhetskopian er en pakket fil (zip) som lagres i **TietoEnator**-katalogen. Sikkerhetskopian navngis **S4Backup** og versjonsnummer for backupen av, for eksempel **S4backup2007.2.453.453.zip**. Det opprettes nye sikkerhetskopier hver gang du installerer en ny versjon.

Programfilene blir installert og det tas sikkerhetskopi av program- og databaseområde. Dette kan ta noe tid, avhengig av hvor rask maskinen er og hvor mye som ligger på områdene det tas sikkerhetskopi av.

Når installasjonen er ferdig, får du opp avslutningsvinduet for installasjonen.



13. Klikk **Fullfør**.


Installasjon av programmet er nå utført.

Oppdateringen av databasen skjer automatisk første gang programmet startes etter at ny versjon er installert.

Systemet tar først en sikkerhetskopi av databasen. Denne navngis **System4.bak** og legges på backupområde for SQL Server/MSDE/MSEXPRESS (denne kopien overskrives hver gang databasen oppgraderes). På en standard installasjon er dette følgende område:

MSSQL	C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT SQL SERVER\MSSQL\BACKUP
MSDE	C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT SQL SERVER\MSSQL\$SYSTEM4\BACKUP
MS Express	C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT SQL SERVER\MSSQL1\MSSQL\BACKUP

Deretter starter oppgraderingen av databasen.



Oppdateringen av databasen kan ta noe tid, avhengig av hvor rask maskinen er.